



# Quip Trade Business Manager GUI/Client Installation

© 2009 by Fraas Software Engineering GmbH  
(FSE). Arne Schmidt. Alle Rechte vorbehalten.

Fraas Software Engineering GmbH  
Sauerlacher Straße 26  
82515 Wolfratshausen  
Germany

<http://www.fraas.de>  
[info@fraas.de](mailto:info@fraas.de)

Stand: September 2009

Microsoft, Windows, Windows Server und Windows Vista sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

UNIX ist eine eingetragene Marke von The Open Group in den USA und anderen Ländern.

Weitere Unternehmens-, Produkt- oder Servicenamen können Marken anderer Hersteller sein.

Die Produktinformationen geben den derzeitigen Stand wieder. Änderungen des Textes bleiben vorbehalten.

© Copyright Fraas Software Engineering GmbH  
Alle Rechte vorbehalten.

Revision September 2009  
Version 9.9

# QTBM GUI/CLIENT INSTALLATION

## 1. SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Diese Anleitung beschreibt die Installation des Programmes Quip Trade Business Manager GUI/Client auf einem PC. Voraussetzung zur Inbetriebnahme des Programms ist die Verfügbarkeit eines Quip Trade Business Manager Servers mit Datenbank im lokalen Netzwerk.

### 1.1. HARDWARE

Folgende Hardware-Mindestvoraussetzungen sind für einen Arbeitsplatz für Quip Trade Business Manager GUI/Client zu beachten:

- Intel® Pentium® 4 oder AMD Athlon® Prozessor, 1,6 GHz oder höher
- 2 GB RAM
- 100 MB freier Festplattenspeicher für die Installation
- VGA-Anzeige 1024 x 768 mit True Color

### 1.2. SOFTWARE

Folgende Betriebssysteme werden von Quip Trade Business Manager GUI/Client unterstützt:

- Microsoft® Windows 7®, Ultimate, Enterprise, Professional oder Home Premium
- Microsoft® Windows Vista® (SP1 oder höher), Ultimate, Enterprise, Business, oder Home Premium
- Microsoft® Windows® XP Professional oder Home Edition (SP2 oder höher)
- Microsoft® Windows® 2000 Professional, Server oder Advanced

Oder ein Terminaldienstclient eines Windows Terminal Servers.

*Systemvoraussetzung Terminaldienstclient (Betriebssystem)*

- Alle Windows® 2000, XP, Vista, 7 Computer
- Windows® NT® Computer mit Intel® - oder Alpha®- Prozessoren
- Windows® 9.x/ME
- Windows® CE® - Clients (wenn diese entsprechend konfiguriert sind) oder Windows® kompatible Terminals ("Thin-Clients")



Beachten Sie bitte zur Installation von Quip Trade Business Manager GUI/Client am Terminalserver die Anleitung „QUIP TRADE BUSINESS MANAGER AUF WINDOWS TERMINAL SERVER“.

### 1.3. WEITERE SOFTWARE-KOMPONENTEN

Schnittstellen zu folgenden Programmen werden von Quip Trade Business Manager GUI/Client unterstützt:

- Microsoft® Office® Version 97, 2000, 2003, 2007

### 1.4. NETZWERK


Folgend finden Sie die Voraussetzungen für das Netzwerk beschrieben:

- TCP/IP-Protokoll
- Statische (feste) Netzwerk-Adressen
- Bei Verwendung eines DHCP Servers ist die Verfallszeit maximal zu setzen.

## 2. START DER INSTALLATION

Um das Programm zu installieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- **Schritt 1:** Melden Sie sich an dem Computer als Administrator an (oder als Benutzer mit administrativen Rechten).
- **Schritt 2:** Laden Sie das Installationsprogramm und speichern Sie es an einem Ort, an dem Sie es wieder finden. Downloadmöglichkeiten finden Sie unter <http://www.fraas.de>
- **Schritt 3:** Starten Sie das soeben heruntergeladene Installationsprogramm. Sie können dies mit einem Doppelklick auf die Datei (z.B. vom Windows-Explorer aus) durchführen.



Beachten Sie bitte, die Installation bei einem **Windows Terminal Server** unter dem Installationsmodus durchzuführen. Diesen erreicht man zum einen, indem man das Setup über die Systemsteuerung/Software: „Neue Programme“ startet oder vor Schritt 3 mit der Konsolen-Befehlseingabe „change user /install“ den Terminal Server in den Installationsmodus versetzt.


Die Installation startet nun.

### 3. DURCHFÜHRUNG DER INSTALLATION

Das Installationsprogramm wird Sie mit einigen Abfragen und informellen Bildschirmen durch den Installationsprozess führen. Lesen Sie bitte sowohl die Texte **zwischen** den folgenden Bildern, als auch die Texte der Masken auf dem Bildschirm.

Für einen **Windows Terminal Server** beachten Sie bitte die Anleitung „QUIP TRADE BUSINESS MANAGER AUF WINDOWS TERMINAL SERVER“.

- **Schritt 4:** Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Diese Installationsanleitung geht davon aus, dass Sie Deutsch als Programmsprache auswählen. Klicken Sie auf OK.




- **Schritt 5:** Bestätigen Sie den Begrüßungsbildschirm mit "Weiter":



- **Schritt 6:** Bei der nun folgenden Frage nach den Komponenten der Installation sollte der Standardvorschlag übernommen werden - klicken Sie auf "Weiter":



- **Schritt 7:** Nun wird vom Installationsprogramm der Pfad abgefragt, wohin Quip Trade Business Manager GUI/Client installiert werden soll. Üblicherweise kann die Vorgabe übernommen werden.



- **Schritt 8:** Zum Beenden der Installation schließen Sie dieses Fenster durch Klick auf "Fertig stellen".




#### 4. DER ERSTE START

Um das Programm zu starten und die Einrichtung abzuschließen, melden Sie sich als derjenige Benutzer an, der Quip Trade Business Manager an diesem Rechner verwendet.

- Melden Sie sich an dem Computer als Benutzer an.
- Doppelklicken Sie das Symbol „Quip“ auf dem Desktop



- Geben Sie im Folgenden „Server Login“ Fenster die Anmeldeinformationen ein. Diese müssen für jeden Windows-Benutzer einmal erfasst werden. Die Inhalte der Eingabezeile UCI,VGP und den Code erhalten Sie von Fraas Software Engineering.



Diese Anmeldeinformationen werden für jeden Benutzer im Windows-Profil abgelegt und müssen bei einem Benutzerwechsel am System erneut einmal eingegeben werden. Die Installation hingegen braucht nur einmal zu erfolgen.

Viel Erfolg wünscht Ihnen Ihr Team von

Fraas Software Engineering GmbH  
Wolftratshausen